

- ✓ D-Portのパスキー設定ができない場合は、ご自身の端末で以下の設定をご確認ください。
- ✓ パスキー認証のご利用にあたっては、以下のすべての設定が行なわれている必要があります。

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| 1. OSバージョンの確認 | P.1 |
| 2. 端末画面ロック（認証方式）の設定 | P.2 |
| 3. Googleアカウントへのログイン | P.3 |
| 4. パスキー保存先（パスワード自動入力）の設定 | P.4 |
| 5. デフォルトブラウザアプリの設定 | P.5 |

※ 「Google Play」「Android」は、Google LLCの商標または登録商標です。記載されている会社名・製品およびサービス名は、各社の商標または登録商標です。
※ 本資料の画像はイメージです。実際の表示は端末・OSバージョンなどによって異なる場合があります。

【お取引にあたっての手数料等およびリスクについて】

大和証券の取扱商品等へのご投資には、商品ごとに所定の手数料等をご負担いただく場合があります（「ダイワ・コンサルティング」コースの店舗（支店担当者）経由でお取引いただいた際の国内株式委託手数料は約定代金に対して最大1.26500%（税込）、ただし最低2,750円（税込）、投資信託の場合は銘柄ごとに設定された購入時手数料および運用管理費用（信託報酬）等の諸経費、等）。また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書またはお客さま向け資料等をよくお読みください。

商号等：大和証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第108号

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人資産運用業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本STO協会



【Samsung Galaxy】パスキー認証端末設定確認方法 — OSバージョン確認 —

大和証券

Daiwa Securities

設定アプリ>端末情報>ソフトウェア情報>Androidバージョン


1. ホーム画面の「設定」をタップします。
2. 「端末情報」をタップします。
3. 「ソフトウェア情報」をタップします。
4. 「Androidバージョン」で、OSが最新バージョンであることを確認してください。
5. OSが最新でない場合、「設定」→「ソフトウェア更新」から最新バージョンへアップデートしてください。



【Samsung Galaxy】パスキー認証端末設定確認方法 －端末画面ロック（認証方式）の設定－

設定アプリ>生体認証とセキュリティ

1. ホーム画面の「設定」をタップします。
2. 「ロック画面」をタップします。
3. 「画面ロックの種類」で、「パターン、PIN、パスワード」のいずれかが設定されていることを確認してください。
4. 「画面ロックの種類」で、「スワイプ、なし」のいずれかが設定されている場合、「パターン、PIN、パスワード」のいずれかを選択してください。



※ パスキー認証を設定いただくためには、端末画面ロックの設定が必要になります





【Samsung Galaxy】パスキー認証端末設定確認方法 – Googleアカウントへのログイン –

大和証券

Daiwa Securities

設定アプリ>アカウントとバックアップ>アカウント



1. ホーム画面の「設定」をタップします。
2. 「アカウントとバックアップ」をタップします。
3. 「アカウント」をタップします。
4. 画面にGoogleアカウント（メールアドレス）が表示されていることを確認してください。
5. 画面にGoogleアカウントが表示されていない場合、「アカウント追加」からGoogleアカウントにログインしてください。



【Samsung Galaxy】パスキー認証端末設定確認方法 －パスキー保存先（パスワード自動入力）の設定－

設定アプリ>アカウントとバックアップ>アカウント

1. ホーム画面の「設定」をタップします。
2. 「Google」をタップします。
3. 「すべてのサービス」の「Google自動入力」をタップします。
4. 「パスワード」をタップします。
5. 「Googleパスワードマネージャー」が起動され、有効であることを確認してください。




※ 「Googleパスワードマネージャー」が表示されない場合、以下を確認してください。

1. Googleアカウントにログインしているか（P.3参照）
2. 自動入力サービスが「Google」に設定されているか
3. 他のパスワード管理アプリが有効になっていないか

【Samsung Galaxy】パスキー認証端末設定確認方法 －デフォルトブラウザアプリの設定－

設定アプリ>アプリ>標準アプリ>ブラウザアプリ

1. ホーム画面の「設定」をタップします。



2. 「アプリ」をタップします。




3. 画面右上の3点メニューから、「標準アプリ」を選択します。



4. 「ブラウザアプリ」をタップします。



5. 「Chrome」が設定されていることを確認してください。その他のブラウザが設定されている場合、「Chrome」を選択してください。



※ 「Chrome」が表示されていない場合、「Google Play」で「Chrome」を検索・ダウンロードの上、再度本頁の手順1からデフォルトブラウザアプリを「Chrome」に設定してください。