

【Windows】パスキー利用のための事前設定方法

－ 目次 －

大和証券

Daiwa Securities

- ✓ Windowsパソコンでパスキー認証をご利用いただくためには、以下のすべての設定が完了している必要があります。
- ✓ 以下の手順をご確認のうえ、必要な設定を行なってください。

1. OSバージョンの確認	P.1
2. PIN、顔・指紋認証等のWindows画面ロック機能（Windows Hello）の設定	P.2
3. パスキー保存先の設定	P.6

※ 「Microsoft」「Windows」は、Microsoft Corporation の商標または登録商標です。記載されている会社名・製品名およびサービス名は、各社の商標または登録商標です。
※ 本資料の画像はイメージです。実際の表示は端末・OSバージョンなどによって異なる場合があります。

【お取引にあたっての手数料等およびリスクについて】

大和証券の取扱商品等へのご投資には、商品ごとに所定の手数料等をご負担いただく場合があります（「ダイワ・コンサルティング」コースの店舗（支店担当者）経由でお取引いただいた際の国内株式委託手数料は約定代金に対して最大1.26500%（税込）、ただし最低2,750円（税込）、投資信託の場合は銘柄ごとに設定された購入時手数料および運用管理費用（信託報酬）等の諸経費、等）。また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書またはお客さま向け資料等をよくお読みください。

商号等：大和証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第108号

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人資産運用業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本STO協会


【Windows】パスキー利用のための事前設定方法 －OSバージョンの確認－

大和証券

Daiwa Securities

設定 > システム > バージョン情報 からご確認ください。OSバージョンが「Windows 11」であればパスキー設定が可能です。

1. パソコンを起動し「スタート」をクリックします。



2. 「設定」をクリックします。




3. 左側「システム」をクリックし、「バージョン情報」をクリックします。



4. 「エディション」で、**Windows 11**と表示されているか、「バージョン」が**22H2以上**であるかをご確認ください。

システム > バージョン情報




「エディション」がWindows 11以下、「バージョン」が21H2以下の場合

✓ 上記1、2の手順後、左側「システム」をクリックし、「Windows Update」から画面の案内に沿ってアップデートを行なってください。

※ご利用の端末によってはアップデートできない場合があります。

※ Windows 10でもパスキー設定が可能な場合がございますが、Microsoft社のサポートが終了しているため、動作保証できません。

※ Windows 11でバージョンが21H2以下の場合、パスキー設定自体は可能ですが、6ページの3でパスキーという項目が表示されません。



※ご利用の端末によって、表示される画面が異なる場合がございます 1


【Windows】パスキー利用のための事前設定方法 － Windows Helloの設定－

大和証券

Daiwa Securities

パソコン起動時にPIN（暗証番号）の入力・顔認証・指紋認証を行なう設定をしていないお客さまは、**設定 > アカウント > サインイン オプション** から「PIN」を設定してください。（Windows Helloを利用する場合、PINの設定は必須です。ご利用のパソコンにより指紋認証・顔認証も設定いただけます。）

1. 「スタート」をクリックします。




2. 「設定」をクリックします。



3. 左側「アカウント」をクリックし、「サインイン オプション」をクリックします。



4. PINが設定されていることを確認します。



設定済みの場合には、「PINの変更」ボタンが表示されます



ボタンは押さずに4ページにお進みください。

設定されていない場合は、「セットアップ」ボタンが表示されます



「セットアップ」ボタンを押して設定を行なってください（詳細は3ページ）

※ご利用の端末によって、表示される画面が異なる場合がございます

【Windows】パスキー利用のための事前設定方法 － Windows Helloの設定－

大和証券

Daiwa Securities


【必須】PINの設定方法

※2ページの手順4で、「セットアップ」ボタンが表示された場合に設定してください。

1. 「セットアップ」ボタンが表示されたら、ボタンをクリックします。



2. Windowsアカウントのパスワードを入力し、OKをクリックします。




Windowsアカウントのパスワードについて

パソコン購入後の設定時など、Windowsアカウントの作成時に指定されたパスワードとなります。

パスワードを忘れた場合は、パソコンのサインイン画面にて「パスワードを忘れた場合」からリセットを行なってください。

※事前にセキュリティ質問を設定していない場合は、リセットできないことがあります。

3. 任意のPIN（数字等）を入力してOKをクリックすると、PINの設定が完了します。



設定したPINを忘れると、端末自体にログインができなくなりますので、ご注意ください。

【Windows】パスキー利用のための事前設定方法 － Windows Helloの設定－


大和証券

Daiwa Securities


【任意】指紋認証の設定方法

※3ページのPINの設定の完了後、ご利用の端末が指紋認証に対応している場合に必要に応じて設定してください。

1. 2ページの1～3の手順後、指紋認証（Windows Hello）の「セットアップ」をクリックします。
この表示がない、またはセットアップがクリック出来ない場合は、ご利用の端末で指紋認証を利用することはできません。



2. 3ページで設定したPINを入力します。



3. 「開始する」をクリックします。



4. 画面の案内に沿って指を複数回タッチし、指紋を登録します。
(端末によって指紋センサーの位置は異なります)



5. 「すべて完了しました」と表示されたら登録は完了です。
閉じるを押してください。



※ご利用の端末によって、表示される画面が異なる場合がございます

【Windows】パスキー利用のための事前設定方法 － Windows Helloの設定－

大和証券

Daiwa Securities


【任意】顔認証の設定方法

※3ページのPINの設定の完了後、ご利用の端末が顔認証に対応している場合に必要に応じて設定してください。

1. 2ページの1～3の手順後、顔認証（Windows Hello）の「セットアップ」をクリックします。
この表示がない、またはセットアップがクリック出来ない場合は、ご利用の端末で顔認証を利用することはできません。



2. 3ページで設定したPINを入力します。



3. 「開始する」をクリックします。



4. 画面の案内に沿って顔のデータを登録します。



5. 「すべて完了しました」と表示されたら登録は完了です。
「閉じる」を押してください。




※ご利用の端末によって、表示される画面が異なる場合がございます

【Windows】パスキー利用のための事前設定方法 －パスキー保存先の設定－

設定 > アカウント > パスキー > 詳細オプション から「パスキーをこのWindows デバイスに保存する」が**オン**になっていることを確認してください。

1. 「スタート」をクリックします。



2. 「設定」をクリックします。




3. 左側「アカウント」をクリックし、「パスキー」をクリックします。



4. 「詳細オプション」をクリックします。



5. パスキーの保存先が「このWindowsデバイスに保存する」(既定のもの) となっていることを確認します。



※なっていない場合は、「Windows既定」を選択してください